


## Drupal ile oluşturulan web sitelerinin yönetimi

1) Yönetim arayüzü olan <http://www.abc.metu.edu.tr/user> sayfasına, kurulum sırasında tanımlanan yönetici kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır:

2) Sayfanın yönetim arayüzü <http://www.abc.metu.edu.tr/admin> adresinde bulunmaktadır.



3) Yeni içerik oluşturmak için <http://www.abc.metu.edu.tr/node/add/book> bağlantısı kullanılır:

**Create Book page:**

*Title:* sayfa başlığı

*Menu link title:* bu sayfanın menüde görünmesi istenen başlığı

*Parent item:* Başlığın menüde hangi başlık altına bulunacağı

*Weight:* Sayfa başlığının ilgili menü içerisindeki sıralaması (sıralamanın buradan değil de doğrudan “Menus” bölümünden değiştirilmesi önerilir.)

*Body:* Sayfa içeriği. “Split summary at cursor” önce özet olarak görünmesi istenen, “Read more” linkine tıklanıldığında metnin tümünün görüntüleneceği içerikler için kullanılır. Buraya sadece metin veya başka bir editörde (örn. Dreamweaver) hazırlanmış HTML kodları yazılabilir veya kopyalanıp yapıştırılabilir.

*Book:* Sayfanın altında indeksleneceği dizin

*File attachments:* Sayfaya resim, pdf, vb. bir dosya eklemek için kullanılır.

*Publishing options:* Ana sayfada görünmesi istenen bir içerik için bu bölümden “Promoted to front page” seçeneği seçilir. Ana sayfa seçimi “Content” bölümünden de değiştirilebilir.

*Preview* ile ön izleme yapılabilir. *Save* ile kaydedilip çıkarılır.

**4) Content management > Content:** Mevcut bir sayfayı güncellemek için <http://www.abc.metu.edu.tr/admin/content/node> bağlantısı kullanılır. Listede görünen herhangi bir sayfa ile ilgili özellikler “edit” bağlantısı ile değiştirilebilir.

**5) Site building > Blocks:** Sayfa içindeki bölümlerin yerleri ve sıraları <http://www.abc.metu.edu.tr/admin/build/block> bağlantısından düzenlenir.

**6) Site building > Menus:** Menülerle ilgili değişiklikler <http://www.abc.metu.edu.tr/admin/build/menu> altından yapılır. Bu başlıklarda ve sıralamasında değişiklik yapıp, yeni başlıklar eklenebilir.

**7) Site configuration > Site information:** Site ismi ve sayfaların en altında yer alan footer bilgisi <http://www.abc.metu.edu.tr/admin/settings/site-information> sayfasındaki “Site Information” bölümünden değiştirilebilir. Ayrıca site ile ilgili iletişim kurulabilecek e-posta adresi de yine bu bölümden değiştirilir.

**8) Bir sayfaya resim eklemek gerektiğinde, sayfanın edit edildiği ekrandayken önce “File attachments” bölümünden eklenmesi istenen resim dosyası siteye yüklenir. Daha sonra bu resmin linki, resmin eklenmesi istenen yere aşağıdaki satır ile eklenir:**

```

```

.pdf, .doc gibi dosyalar da aynı şekilde sayfalara yüklenip, linkleri görüntülenebilir. Ama bu dosyalara sayfa içinden link verirken, aşağıdaki gibi bir satır kullanılır:

```
<a href="dosyanın-linki">dosyanın linki veya sayfada görünecek link başlığı</a>
```

**9) Reports:** Sayfa ile ilgili hata, erişim, yetkili giriş log’ları <http://www.abc.metu.edu.tr/admin/reports> adresindeki Reports bölümünden takip edilebilir. Buradaki bilgilere ek olarak, <http://webuser.metu.edu.tr/www.abc.metu.edu.tr/> adresinden son 12 aylık erişim istatistikleri detaylı olarak izlenebilir.

**10) Reports > Available updates:** Drupal yazılımı ile kullanılan modül ve temaların güncel versiyonunun olup olmadığı <http://www.abc.metu.edu.tr/admin/reports/updates> adresindeki Available updates bölümünden kontrol edilir. Veya bu bölümde belirtilecek e-posta adresine uyarı bilgisi gönderilmesi sağlanabilir.

Drupal yazılımında güncelleme gerektiğinde SSH programı (<ftp://ftp.metu.edu.tr/pub/mirrors/ftp.ssh.com/SSHSecureShellClient-X.X.X.exe> şeklindeki en yeni dosya indirilip kurularak temin edilebilir) kullanılarak merkezi sunucuya bağlanmak gerekir:

<http://drupal.org/> sayfasındaki en son dosya sürümü (drupal-X.X.tar.gz şeklinde) lokal bilgisayara indirilir. Burada Winzip vb. bir programla bu dosya içindeki dosyalar çıkarılır. <http://www.abc.metu.edu.tr/update.php> adresine girilir. Sunucu üzerinde “wwwabc/wwwhome/” dizini altında yer alan dosya ve dizinler başka bir alana kopyalanarak yedeklenir. <http://www.abc.metu.edu.tr/admin/settings/site-maintenance> sayfasından site “Offline” hale getirilir. Çıkan dosya ve dizinler SSH programı yardımıyla “wwwabc/wwwhome” dizini altına yüklenir. Sonrasında <http://www.abc.metu.edu.tr/update.php> sayfasındaki adımlar takip edilir.

Güncelleme sorunsuz olarak tamamlanırsa, <http://www.abc.metu.edu.tr/admin/reports/status> sayfasından hata veya başka güncelleme olup olmadığı kontrol edilir. Daha önce yedeklenen dosya ve dizinler silinebilir.

**11) Site building > Themes:** <http://www.abc.metu.edu.tr/admin/build/themes> bölümünden mevcut diğer temalar enable edilip kullanılabilir veya <http://drupal.org> sitesinden yeni temalar indirilip kurulabilir.

**12)** Gerektiğinde Drupal yazılımı ile ilgili olarak <http://www.abc.metu.edu.tr/admin/help> sayfasındaki Help bölümünden veya <http://drupal.org> adresindeki forumlardan yardım ve destek bilgileri alınabilir.